

COPROCULTIVO (Cultivo en deposición)

Estimado paciente:

Su médico le ha indicado el examen que requiere de una muestra de deposición para cultivo. Este análisis permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición.

En la Unidad de Toma de Muestra del Laboratorio le entregarán un envoltorio con un tubo que contiene gel y una tórula con algodón en uno de sus extremos.

No abrir el envoltorio hasta el momento de tomar la muestra.

El examen requiere de una muestra de buena calidad, por lo tanto lea las siguientes instrucciones hasta el final antes de tomar la muestra.

Requisitos:

Se sugiere no estar en terapia con antibióticos ni consumiendo laxantes.

Recolección de la muestra:

- 1.- Tomar una muestra de deposición recién emitida desde un recipiente limpio y seco (o desde el pañal si corresponde), sin que esté mezclada con orina.
- 2.- Abrir el envoltorio y con la tórula que viene en el envase introducir la punta con algodón en la deposición (tomar de la parte más mucosa o con sangre si corresponde)
- 3.- Destapar el tubo e introducir la tórula con la muestra de manera que quede dentro del gel.
- 4.- Cerrar el tubo herméticamente



****Puede también tomar la muestra directamente del tracto rectal, para ello debe:**

1. Introducir cuidadosamente la tórula en el recto, con la parte del algodón, unos 3 centímetros y girarla una 3 o 4 veces.
2. Retirar la tórula y colocarla en el tubo, cuidando que la muestra quede dentro del gel.
3. Cerrar el tubo herméticamente

Traslado de la muestra:

*Una vez tomada la muestra, lleve el tubo al Laboratorio **antes de 12 horas** para ser procesada.

*Mantenga la muestra a temperatura ambiente. **NO REFRIGERAR**

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte directamente en el laboratorio, en cualquiera de sus sucursales

Por favor, cumpla con las indicaciones. LA CALIDAD es nuestro objetivo